

# 원격제어 솔루션 ezRemote User Guide Ver. 3.2



ezRemote User Guide

Version 3.2

Copyright © 2022 midassoft Co., Ltd. All Rights Reserved

본 매뉴얼에 포함된 내용은 추후 제품의 성능 향상 또는 기능 개선 등에 따라 사전 예고 없이 변경될 수 있다.

(주)마이더스소프트는 본 매뉴얼에서 설명한 특수 용도 이외에 시장성 및 적합성 등에 대하여 어떠한 보증도 하지 않는다.

(주)마이더스소프트는 본 매뉴얼에 포함된 오류 또는 이 자료의 공급이나 수행 또는 사용과 관련하여 직접, 간접 특별히 우연 또는 필연적으로 발생한 손해에 대하여 어떤 책임도 지지 않는다.

본 매뉴얼에 대한 저작권과 지적 소유권은 (주)마이더스소프트가 가지고 있으며 이 권리는 대한민국의 저작권법과 국제 저작권 조약에 의하여 보호된다. 따라서 (주)마이더스소프트의 사전 서면 동의없이 본 매뉴얼의 일부 또는 전체 내용을 무단 복사, 복제, 전제하는 것은 저작권법에 저촉된다.

© 2022 주식회사 마이더스소프트

# 차 례

## 1. 이지리모트 소개

1-1. 이지리모트란?

1-2. 프로그램 구성

## 2. 이지리모트 관리자 페이지

2-1. 이지헬프 페이지 접속

2-2. 이지리모트 계정 생성

## 3. 이지리모트 서버

3-1. 이지리모트 서버 설치

## 4. 이지리모트 뷰어

4-1. 이지리모트 뷰어 설치

4-2. 원격제어 뷰어 기능 설명

## 5. 이지리모트 멀티 뷰어

5-1 멀티뷰어 사용 안내

5-2 멀티뷰어 프로그램 사용 안내

## 6. 이지리모트 모바일

6-1. 이지리모트 모바일 설치

6-2. 이지리모트 모바일 원격 접속 및 제어

6-3. 이지리모트 모바일 기능 설명

# I. 이지리모트 소개

## I - 1. 이지리모트란?

이지리모트는 컴퓨터를 원격제어하기 위한 프로그램으로 서버와 뷰어로 구성되어 있습니다. 서버를 원격제어를 하려는 컴퓨터에 설치하고 뷰어로 원격지 컴퓨터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 인터넷만 연결되어 있으면 시간과 장소에 구애받지 않고 내 컴퓨터를 원격제어가 가능합니다.

## I - 2. 프로그램 구성



### 이지리모트 서버

이지리모트 원격제어를 사용하기 위한 컴퓨터의 접속 대기용 프로그램입니다.



### 이지리모트 뷰어

접속 대기 중인 컴퓨터에 연결하여 원격제어를 수행하는 제어용 프로그램입니다.




## 2. 이지리모트 관리자 페이지

### 2.1 이지헬프 사이트 접속

회원가입 한 아이디/패스워드로 로그인을 합니다.

### 2.2 이지리모트 계정 생성


MY서비스 > 이지리모트(원격제어) 메뉴를 클릭합니다.



- 1) 접속계정관리 메뉴에서 접속계정추가 버튼을 클릭하여 접속계정을 생성합니다.
- 2) 접속계정을 생성하기 위한 정보를 입력한 후 추가 버튼을 클릭하여 계정을 생성합니다.

## 3. 이지리모트 서버

### 3.1 서버 프로그램 설치



Windows


**이지리모트 서버 프로그램 Windows용**

회사컴퓨터를 원격 접속하기 위한 접속 대기 프로그램  
(지원 OS : 윈도우 7, 8 & 8.1, 윈도우 10, 윈도우 11)

[사용설명서](#) >


[다운로드](#) >

(1) 원격에 받는 PC에 이지리모트 서버 프로그램을 다운로드 합니다.




(2) 설치 파일을 실행시켜 이지리모트 서버 프로그램을 PC에 설치합니다.

(2) 이지리모트의 접속계정관리에서 생성한 접속 계정으로 로그인합니다.



(3) 서버 설치 및 원격지 PC 등록이 완료되면 설치한 PC 하단 트레이에 원격접속 대기 중 표시가 됩니다.






(4) 서버 PC 대기 상태 표시 창입니다.




(5) 서버 옵션 메뉴 설명입니다.



기본설정입니다.

- 접속암호, 자동 실행 그리고 환경 설정을 할 수 있습니다.



고급설정입니다.

- 전원 관리 설정을 사용하여 원격 접속을 원활하게 합니다.
- 설정 변경 버튼을 클릭하여 원격지 PC의 전원 관리 제어판을 실행하여 대기모드 해제나, 절전모드를 차단합니다.
- 윈도우 로그인 화면 설정을 하여 원격제어 시 윈도우 로그인 화면으로 진입할 수 있게 합니다.

ezremote Server

기본설정  
고급설정  
**포트설정**  
언어설정  
프로그램 정보

**포트설정**

☐ 포트포워딩 사용하기

원격 외부 포트 (내부 포트 : 60002) :  
60005


파일 외부 포트 (내부 포트 : 60003) :  
60006

사운드 외부 포트 (내부 포트 : 60004) :  
60007

확인 취소

포트설정입니다.

- 포트포워딩 사용하기를 통해 여러가지 포트를 따로 지정할 수 있습니다.



언어설정입니다.

- 한국어, 영어, 일본어 를 지원합니다.



## 4. 이지리모트 뷰어

### 4.1 뷰어 프로그램 설치




#### Windows

#### 이지리모트 뷰어 프로그램 Windows용


회사컴퓨터를 원격 제어하기 위한 접속 대기 프로그램  
(지원 OS : 윈도우 7, 8 & 8.1, 윈도우 10, 윈도우 11)

[사용설명서](#) >

[다운로드](#) >




1. 원격제어를 할 PC에 이지리모트 뷰어 프로그램을 설치합니다.



2. 설치를 완료 후 실행합니다.

- (1) 서버에 등록된 아이디와 패스워드를 입력합니다.
- (2) 접속하기 버튼을 클릭하면 원격제어가 시작됩니다.

### 3. 원격제어 화면



- (1) 원격제어 메뉴입니다.
- (2) 원격지 PC의 메뉴입니다.


## 4.3 원격제어 뷰어 기능 설명

### 1. 원격제어 메뉴바




- (1) 화면 – 화면 관련 메뉴
- (2) 실행 – 윈도우 관련 메뉴와 소리, 음성채팅, 원격 프린트 드라이버 메뉴
- (3) 바로가기 메뉴

### 2. 화면 메뉴



#### (1) 화면 크기 조절


- 화면 비율을 [100% / 75% / 50% / 뷰어 창에 맞추기] 중 선택 가능합니다.



## (2) 화면 품질


화면 품질이 낮을 수록 원격 속도가 빨라집니다.

- ① 자동선택 - 네트워크 우선으로 자동 설정합니다.
- ② True Color - 16 Bit - 고화질인 트루 컬러 16비트로 화면 품질을 설정합니다.
- ③ 256 Color - 256컬러로 화면 품질을 설정합니다.
- ④ 64 Color - 64컬러로 화면 품질을 설정합니다.



## (3) 화면 스크롤

- ① 자동 스크롤 - 마우스 이동 방향에 따라 화면이 자동 스크롤 됩니다.
- ② 마우스 휠



## (4) 화면캡처 방식

- ① GDI 캡처 사용 - 윈도우 그래픽 프로그램 캡처 방식을 사용합니다.
- ② 비디오 캡처 드라이버 사용 - 미라지드라이버의 캡처 방식을 사용합니다.
- ③ DirectX 캡처 드라이버 사용 - 윈도우 8이상 에서 지원하는 캡처방식인 DirectX 캡처 방식을 사용합니다

## 3. 실행 메뉴

작업관리자	Ctrl+Alt+Esc
윈도우 탐색기	Ctrl+Alt+E
윈도우 명령 실행창	Ctrl+Alt+I
Ctrl+Alt+Del	Ctrl+Alt+Shift+Del
원격지 프로세스 리스트	Ctrl+Alt+W
윈도우	▶
윈도우 조합키 전송	▶
부가기능	▶

- (1) 작업관리자 – 원격지 PC에서 작업관리자를 실행합니다.
- (2) 윈도우 탐색기 – 원격지 PC에서 윈도우 탐색기를 실행합니다.
- (3) 윈도우 명령 실행창 – 원격지 PC에서 명령 실행창을 실행합니다.
- (4) Ctrl+Alt+Del - 원격지 PC에서 Ctrl+Alt+Del 명령키를 실행합니다.
- (5) 원격지 프로세스 리스트- 프로세스 리스트를 원격지 PC에서 실행합니다.
- (6) 윈도우

원격지 윈도우 재시작	Ctrl+Alt+End
원격지 윈도우 전원끄기	Ctrl+Alt+P
원격지 윈도우 로그오프	Ctrl+Alt+U
원격지 윈도우 화면잠금	Ctrl+Alt+Q

- ① 원격지 윈도우 재시작 – 원격지 PC를 재시작합니다.
- ② 원격지 윈도우 전원끄기 - 원격지 PC의 전원을 OFF 합니다.
- ③ 원격지 윈도우 로그오프 – 원격지 PC를 로그오프합니다.
- ④ 원격지 윈도우 화면잠금 – 원격지 PC의 화면을 잠금니다.

- (7) 윈도우 조합키 전송 – 원격지 PC에 윈도우 단축키를 사용할 수 있게 합니다.

Alt+Tab 전송
Windows Key 전송



### 3. 실행 메뉴

새로고침	Ctrl+Alt+R
전체화면	Ctrl+Alt+Break
전체화면시 항상위에	Ctrl+Alt+M
원격지 화면 가리기	Ctrl+Alt+J
캡처 드라이버 사용하지 않기	Ctrl+Alt+G
<input checked="" type="checkbox"/> 단축키 사용하기	
프린터 드라이버 설치	

- ① 새로고침 – 원격제어 중인 화면을 새로고침 합니다
- ② 전체화면 – 원격제어 화면을 전체화면으로 전환합니다..
- ③ 전체화면 시 항상 위에 – 전체화면을 선택하면 화면을 항상 위쪽으로 고정시킵니다.
- ④ 원격지 화면 가리기 – 원격지 PC가 제어 중인 화면을 볼 수 없도록 블랙스크린을 실행합니다.
- ⑤ 캡처 드라이버 사용하지 않기 – 게임을 하거나 동영상을 재생할 때 보이지 않는 이미지가 있는 경우 캡처드라이버 사용하지 않기를 선택합니다.
- ⑥ 단축키 사용하기 – 원격지 PC에서 단축키 사용 여부
- ⑦ 프린터 드라이버 설치 – 원격지 PC에서 원격 프린터 기능을 설치 또는 제거합니다.



### 4. 바로가기 메뉴



- (1) 바탕화면 보기 – 원격지 PC에서 바탕화면 바로가기를 실행합니다.
- (2) 윈도우 시작키 – 원격지 PC의 윈도우 시작키를 실행합니다.
- (3) 원격제어 막기 – 원격지 PC원격제어를 중지시킵니다.
- (4) 문자채팅 – 원격지 PC와 문자채팅을 하는 기능입니다.
- (5) 음성채팅 – 원격지 PC와 음성채팅을 하는 기능입니다.
- (6) 원격사운드 재생 – 원격지PC의 사운드를 원격 사운드로 재생합니다..
- (7) 파일전송 – 원격지 PC와 양방향 파일전송을 실행합니다.
- (8) 원격화면 녹화 – 현재 원격제어 중인 화면을 녹화합니다.
- (9) 원격화면 캡처 – 현재 원격제어 중인 화면을 캡처합니다.
- (10) 그림그리기 – 원격지 PC 위에 그리기 툴을 사용하여 그림을 그리는 기능입니다.

## 5. 파일 전송

- 버튼 클릭 시 원격 제어를 하던 PC(뷰어)에 파일 전송 매니저가 실행됩니다.
- 원격지 PC(서버) 화면에 파일 전송 로그창이 실행됩니다.
- 파일을 드래그하거나 더블 클릭하여 파일을 전송합니다.



## 5. 이지리모트 멀티뷰어

### 5.1 멀티뷰어 사용 안내

1. MY서비스 > 이지리모트(원격제어) > 멀티뷰어설정 메뉴로 이동합니다.

"멀티뷰어" 로그인을 위해서는 별도의 계정을 만들어야 합니다.

"멀티뷰어"는 이지리모트 계정의 접속대기 여부를 한눈에 확인하고, 다수의 컴퓨터를 관리할 수 있도록 제공하는 프로그램입니다.

적용

이지리모트 "멀티뷰어"를 사용하시겠습니까?

Yes

2. 멀티뷰어 사용 여부에서 사용함으로 체크하고 적용을 클릭합니다.

#### 이지리모트 멀티뷰어 접속계정 추가

접속계정 추가

멀티계정 ID ?

이름

패스워드 ?

패스워드 확인

직급

연락처

그룹관리 권한 ?

No

패스워드 재입력 ?


No

3. 멀티뷰어 전용 계정을 생성하기 위해 계정 추가 버튼을 클릭하여 계정을 생성합니다.

4. 다운로드 > 이지리모트 탭에서 이지리모트 멀티뷰어를 다운로드하고 설치합니다.



## 5.2 멀티뷰어 프로그램 사용 안내

1. 컴퓨터에서 이지리모트 멀티뷰어를 실행 한 후 멀티뷰어 계정으로 로그인합니다.



멀티뷰어 계정의 아이디와  
비밀번호 입력

2. 리스트에 현재 이지리모트 서버가 설치된 컴퓨터 리스트가 보입니다.




해당 이지리모트 계정의  
비밀번호 입력

3. 로그인 표시가 된 아이디를 더블클릭하고 해당 아이디의 비밀번호를 입력합니다.

## 6. 이지리모트 모바일

### 6.1 이지리모트 모바일 어플리케이션 설치

1. 앱 마켓에서 '이지리모트' 혹은 'ezremote' 를 검색하여 스마트폰에 설치합니다.




2. ezRemote 설치를 완료한 후 터치하여 앱을 실행합니다.






## 6.2 이지리모트 모바일 원격 접속 및 제어




1. PC에 접속대기 되어있는 ezRemote 아이디와 비밀번호를 입력하여 원격 접속을 합니다.



2. 원격접속 후 원격제어를 바로 시작합니다.


### 6.3 이지리모트 모바일 기능 설명



#### 1. 이지리모트 메뉴


- 1) 마우스 모드 시 마우스 버튼
- 2) 메뉴버튼
- 3) 접속종료 - 원격제어 종료
- 4) 제어모드 - 마우스모드, 터치모드 중 선택
- 5) 키보드기능 - 키보드자판 생성
- 6) 메뉴버튼 - 부가기능 메뉴
- 7) 모니터전환 버튼 - 듀얼모니터 이용시 반대쪽 모니터로 전환
- 8) 프로세스 종료 - PC에서 실행중인 프로세스 종료
- 9) 파일전송 - PC to PC, PC to Mobile 양방향 파일전송
- 10) 화면설정 - 화면품질, 화면 회전잠금, 화면캡처 설정
- 11) 윈도우기능 - 바탕화면보기, 윈도우 잠금, 로그오프, 시스템 재부팅, 시스템 종료 기능
- 12) 부가기능- 프로세스 정보, 원격PC 정보 확인
- 13) 설정 - 2way 마우스 모드 사용, 캡쳐드라이버 사용, 사운드 전송, 마우스속도, 마우스 휠 속도 설정기능

## 2. 모바일 파일 전송



### PC to Mobile

- 1) 전송할 파일 체크
- 2) PC → Mobile 파일전송 탭 터치



### Mobile to PC

- 1) 전송할 파일 체크
- 2) Mobile → PC 파일전송 탭 터치





**(주)마이더스소프트**

**경기도 성남시 분당구 삼평동 우림 W-CITY 907호**

**Tel : 1544-1405**

**Fax : 031-628-7797**